

Bluetooth接続
カウンタ計測プログラム

CPR96BT

取扱説明書

■ カウンタ計測 CPR96BT Ver3.0

メニュー

距離 X μm

-35 004 399

	F	CURT
カウンタ 0	-34 577 540	UP/DOWN 計測 + - X X
カウンタ 1	1 694 992	UP/DOWN 計測 + - X +
カウンタ 2	696 016	UP/DOWN 計測 + - X +
ホールド 0	-32 882 548	標準
ホールド 1	2 000 000	周期
ホールド 2	1 000 000	パルス幅

	最終値(16進)	(10進)	終点動作
カウンタ 0	fffffff	無効	くり返し
カウンタ 1	fffffff	無効	くり返し
カウンタ 2	fffffff	無効	くり返し

記録なし

DACS

使用に関する注意と警告

- (1) 本プログラムは産業用途として作成しています。
一般家庭にてご使用になる電気機器には使用できません。
- (2) 電波を使用する機器のため、電波障害による動作の中断は避けることができません。
- (3) 設定の間違い、または操作の誤りによって、万一、対象となる相手方装置、またはユニットのいずれかが故障しても、弊社は一切の責任を負いません。
- (4) 本プログラムを使用した機器の安全に関しては、お客様にて十分な対策を立ててください。
- (5) 本プログラムを使用した計測および記録に関しては、お客様にて動作確認と検証をした上でご使用ください。

目次

1	概要	2
2	準備	2
3	操作	3
	3. 1 基本操作	3
	・プログラム起動時の状態	3
	・設定状態の手動保存	4
	・操作カウンタ番号の選択	4
	3. 2 操作部分の拡大表示	5
	3. 3 カウンタ機能の操作	6
	・カウンタの起動/停止/リセット	6
	・カウントモード選択	6
	・ゲート機能選択	6
	・ホールドモード選択	7
	・入力極性変更	7
	・フィルタ設定	7
	・カウント最終値の設定	8
	・キーロック	8
4	カウント値のファイル記録	9
	・記録の開始と停止	9
	・記録ファイルの内容	10
	・バックアップファイルの自動作成	10
	・ゲート入力による記録更新	11
	・正確に時刻が同期したカウント値を 記録する方法	11
	・1 μ s単位の記録時刻を取得する方法	12
	・任意の時間間隔で記録する方法	12
5	カウント値を任意の単位で換算表示	13

1. 概要

カウンタ計測プログラム CPR96BT は、Bluetooth接続 DACS-9600BT-CNT対応のカウンタ計測制御プログラムです。このプログラムにてカウンタ操作およびカウント値のリアルタイム表示/記録ができます。

カウンタ動作は、該当する部分のマウスクリックで簡単に操作できます。また、タッチパネルでの操作には、操作部分を拡大してタッチ操作を容易にすることもできます。

対応カウンタ製品

DACS-9600BT-CNT

2. 準備

- (1) カウンタ計測プログラム CPR96BT を動作させる前に、
カウンタ DACS-9600BT-CNT を Bluetooth に接続して下さい。
接続方法は「DACS-9600BT Bluetooth接続説明書」を参照してください。
- (2) カウンタに入力信号を接続してください。
本説明書の 3.3項 入力極性変更操作の説明に、デジタル入力との対応表を記述しています。
接続と機能の詳細は DACS-9600BT-CNT カウンタ説明書をご覧ください。
- (3) 弊社HPダウンロードページのカウンタ製品フォルダ dacs9600BT_CNT にある、
実行ファイル CPR96BT.exe を、たとえば CPR96BT といったフォルダを作成し、
そのなかにコピーして、起動してください。

3. 操作

3.1 基本操作

プログラム起動時の状態

本プログラムを終了したときに、終了時のカウンタ設定状態を、設定保存ファイル CPR96BT.par に自動保存します。プログラム起動時には、このファイルから設定状態を読み取って終了時と同じ状態に設定します。設定保存ファイル CPR96BT.par が存在しない場合は、カウンタユニット電源投入時の初期状態と同じになります。

(ご参考) パソコンの動作が停止していても、カウンタユニットの電源をOFFとしない限り、カウンタ動作を継続しています。従って、本プログラムを再度起動すれば、以前の状態を継続することができます。パソコンを再起動した場合も同じです。

The screenshot shows a menu titled 'メニュー' with the following content:

① 選択したカウンタの大型文字表示

1 234 484 694

② カウンタホールド値ゲート信号 ON→OFF でホールド

カウンタ 0	1 234 484 694	F	UP/DOWN	計測	++ X X
カウンタ 1	- 609 889 877	-	UP/DOWN	計測	+ - X X
カウンタ 2	5 466	-	ENCODER	計測	++ X +
ホールド 0	263 329 103		標準		
ホールド 1	-8 011 346		標準		
ホールド 2	8 000		周期		

③ フィルタ設定

④ カウントモード

⑤ カウント計測/停止

⑥ 入力極性
C: カウント
U: UP/DOWN
R: リセット
T: ゲート
+ 正極性
- 負極性
X 無効

⑦ 操作部分の拡大表示へ切替

⑧ ホールドモード

⑨ ファイル記録中の表示

操作カウンタ番号選択 0~3 ↑ ↓ L: キーロック
カウンタ操作 G:開始 S:停止 Z:リセット X:リセット入力無効
カウントモード選択 E: エンコーダ N: UP/DOWN
ゲート機能選択 A: 有効 B: 無効
ホールドモード選択 P: 周期 W: パルス幅 N: 通常トリガ
入力極性変更 C: カウント U: UP/DOWN R: リセット T: ゲート
記録なし

メニューから「表示切替」にて、下段がカウント最終値の表示と操作に変わります。

(1) 上段 (2) 中段 (3) 下段に分けて表示しています。(1) 上段は、選択したカウンタの大型文字表示です。(2) 中段は3個のカウンタ値の表示と、各カウンタのホールド値および各カウンタのカウントモードなどを表示しています。(3) 下段は操作の簡易ガイドです。中段表示部分のマウス操作でも、カウンタ設定を変更することができます。

設定状態の手動保存

プログラム終了時の自動保存とは別に、手動で設定状態を保存することができます。メニューから「設定保存」を選択すると、自動保存とは別名の設定保存ファイル CPR96BT1.par に設定状態を保存します。

CPR96BT.par、CPR96BT1.par は本プログラム実行ファイルと同じフォルダに生成します。

プログラム起動時に手動保存した状態とする場合は、CPR96BT.par を削除。CPR96BT1.par をコピーして CPR96BT.par に名前を変更。

操作カウンタ番号の選択

数字キー0～5で、操作対象となるカウンタ番号を選択します。「ホールド」は3～5番の選択となります。上下矢印キーでも操作対象となるカウンタ番号の変更ができます。マウス左クリックでも選択できます。選択したカウンタ番号は黒背景表示となります。図の例ではカウンタ0を選択しています。

以後の操作説明では

キー操作 → 選択したカウンタのみが操作対象となります。

マウス操作 → カウンタ番号選択とは無関係に操作できます。

タッチパネル操作
→ タッチパネルでの操作は、「マウス左クリック」を「タップ」と以下、読み替えてください。

3. 2 操作部分の拡大表示

画面の ㊸ 拡大矢印部分をマウス左クリックすると、操作部分が拡大画面に切替り、タッチパネルでのタップ操作が容易になります。
操作部分の拡大画面で、縮小矢印部分をマウス左クリックすると、元の画面に戻ります。

ホールド 0 1 000 000
ホールド 1 92 457 666
ホールド 2 8 000

パルス幅
標準
周期

十字の中心をクリックすると拡大画面になります

メニュー

距離 X μm

1 886 334

	F			C	U	R	T
カウンタ 0	-	UP/DOWN	計測	+	+	X	-
カウンタ 1	-	UP/DOWN	計測	+	-	X	X
カウンタ 2	-	UP/DOWN	計測	+	+	X	+
ホールド 0		周期					
ホールド 1		標準					
ホールド 2		周期					

記録なし

十字の中心をクリックすると、元の画面に戻ります

3. 3 カウンタ機能の操作

カウンタの起動/停止/リセット

マウス操作、または次のキーを押して各カウンタを個別に操作します。

G	カウントを開始します。カウンタの計測/停止表示が「計測」となります。 「計測 停止」表示部分のマウス左クリックでも変更できます。
S	カウントを停止します。カウンタの計測/停止表示が「停止」となります。

Z	カウンタをリセットします。カウンタ値が0となります。 各カウンタ値の表示部分をマウスダブルクリックでもリセットできます。 大型文字表示をマウスダブルクリックで表示カウンタのリセットができます
---	---

X	リセット入力を無効とします。もう一度押すと有効に戻ります。 入力極性Rの各カウンタ入力極性表示をマウス左クリックでも操作できます。入力極性表示が +-XX+-と変化します。入力極性表示がXのときは、リセット入力が無効状態です。
---	--

カウントモード選択

マウス操作、または次のキーを押して各カウンタのカウントモードを個別に選択します。

E	エンコーダカウントモードとします。 エンコーダカウントモードでは、カウント値は4通倍表示となります。 カウンタのモード表示が「ENCODER」となります。 「UP/DOWN ENCODER」表示部分のマウス左クリックでも変更できます
N	通常のUP/DOWNカウントモードとします。 カウンタのモード表示が「UP/DOWN」となります。

ゲート機能選択

マウス操作、または次のキーを押して各カウンタのゲート機能を個別に選択します。

(注) ホールドモード選択で、周期またはパルス幅を選択すると、このゲート機能選択は無効となります。

A	ゲート機能を有効にします。ゲート信号ONのときのみカウントを実行します。 入力極性表示のT部分が入力極性の設定に応じて、+ または - になります。 入力極性Tの各カウンタ入力極性表示をマウス左クリックでも、 入力極性表示が +-XX+-と変化します。入力極性表示がXのときは、ゲート機能が無効状態です。
B	ゲート機能を無効にします。ゲート信号はカウンタ動作と無関係になります。 入力極性表示のT部分が X になります。

ホールドモード選択

マウス操作、または次のキーを押して各カウンタのホールドモードを選択します。

P	ゲート入力信号を使用した周期計測を可能とします。 ホールドのモード表示が「周期」となります。
W	カウンタのゲート入力信号を使用したパルス幅計測を可能とします。 ホールドのモード表示が「パルス幅」となります。
N	ホールド機能を通常動作とします。 ゲート信号のONからOFFの変化で、カウンタのカウント値をホールド（保持）します。

ホールドのモード表示部分「標準 周期 パルス幅」のマウス左クリックでも操作できます。
標準（通常動作）→ 周期 → パルス幅 → 標準 と変化します。

入力極性変更

マウス操作、または次のキーを押して各カウンタの入力極性を変更します。

キーを押すごとに極性が変化します。

各カウンタの極性表示部分のマウス左クリックでも操作できます。

C	カウント入力信号（エンコーダの場合はA相）の極性を変更します。
U	UP/DOWN信号入力（エンコーダの場合はB相）の極性を変更します。
R	リセット入力信号の極性を変更します。 マウスでの操作はカウンタ操作のリセット入力無効欄をご覧ください。
T	ゲート入力信号の極性を変更します。 マウスでの操作はゲート機能選択の項をご覧ください。

各カウンタの入力極性状態は、カウンタ値表示の極性欄に表示しています。

+	正極性（TTL入力 highにて1、絶縁入力 openにて1）
-	負極性（TTL入力 lowにて1、絶縁入力 closeにて1）
X	無効（カウント動作に影響なし。RリセットとTゲートのみ）

デジタル入力と各カウンタ信号の対応 詳しくはカウンタの説明書をご覧ください。

カウンタ番号	カウント入力	UP/DOWN入力	リセット入力	ゲート入力
0	bit0	bit1	bit2	bit3
1	bit4	bit5	bit6	bit7
2	bit8	bit9	bit10	bit11

フィルタ設定

マウス操作、または F キーを押すごとにフィルタ設定が変化します。

各カウンタのフィルタ設定表示をマウス左クリックしても変更できます。

各カウンタのフィルタ設定状態は 、H、M、L の文字で表示しています。

表示文字	フィルタ時間
<u> </u>	フィルタ無効
H	0.15ms 3.3KHz
M	1.5ms 330Hz
L	15ms 33Hz

各カウンタに設定したフィルタは、カウント入力信号（またはA相入力）とカウント方向入力信号（またはB相）に共通に働きます。フィルタ機能有効とすると、設定した時間よりも短い入力変化があっても、カウンタ内部では入力変化があったとはみなしません。設定時間以上の長い入力変化があると入力変化があったと判断します。

リセット入力とゲート入力にはフィルタ設定はできません。

カウント最終値の設定

メニューから「表示切替」を選択すると、操作メニュー表示部分が、カウント最終値設定表示に切替ります。もう一度、「表示切替」を選択すると操作メニュー表示に戻ります。

	最終値(16進)	(10進)	終点動作
カウンタ 0	ffffffff	無効	くり返し
カウンタ 1	ffffffff	無効	くり返し
カウンタ 2	ffffffff	無効	くり返し

カウント最終値設定の各カウンタ最終値表示（図中、カウンタ0～2の右にある ffffffff）をマウス左クリックすると、指定したカウンタ番号の、最終値入力表示が出ます。最終値は0以上の10進数で指定し、最後にENTERキーを押します。負数は指定できません。また、最終値入力で文字Xを入力してENTERキーを押すと、無効（fffffff）状態に戻すことができます。

	最終値(16進)	(10進)	終点動作
カウンタ 0	fffffff	無効	くり返し
カウンタ 1	fffffff	無効	くり返し
カウンタ 2	fffffff	無効	くり返し

カウンタ1 最終値 = _

初期状態では、カウント最終値での動作は、「くり返し」になっています。

「くり返し」では、+方向のカウントの場合、最終値になると、次のカウントでカウント値0に戻って、そのままアップカウントを続行します。-方向のカウントの場合、カウント値が0になると、次のカウントで設定した最終値に戻って、再びダウンカウントを続行します。

該当するデジタル出力は分周出力となります。デジタル出力の詳細は各カウンタの説明書をご覧ください。

	最終値(16進)	(10進)	終点動作
カウンタ 0	000f4240	1000000	くり返し
カウンタ 1	00bc614e	12345678	停止
カウンタ 2	fffffff	無効	くり返し

終点動作表示の各カウンタ動作（図中、くり返し）をマウス左クリックすると、「停止」にかわります。カウント最終値「停止」では、+方向のカウントの場合、最終値になるとカウント動作を停止します。-方向のカウントの場合、カウント値が0になるとカウント動作を停止します。該当する分周デジタル出力は反転します。カウント開始前のカウンタリセットにて、分周出力はOFFとなりますので、カウントを開始して、カウンタが最終値になると、この出力がONにて、最終値となったことを検知することができます。

設定したカウント最終値と終点動作は、プログラム終了時に自動保存となり、次の起動時に、前回終了した状態で開始します。

キーロック

L	キーおよびマウス操作を無効とします。 ただしカウンタ番号選択とEscキーは操作可能。
Esc	キーロックを解除します。

4. カウント値のファイル記録

記録間隔はデフォルトでカウンタ内部の 0.5 Hz 信号となっていますので、2秒間隔での記録となります。任意の間隔で記録する場合は、パラメータファイル CPR96BT.par の設定を次のように変更します。

カウンタ計測プログラム CPR96BT を実行し、一旦終了すると、実行ファイルと同じディレクトリにパラメータファイル CPR96BT.par が作成されています。

CPR96BT.par は半角文字のテキストファイルです。
最後の行が 8,1 となっているのを確認します。

カンマの前の8は、記録間隔を決める信号源の指定です。

1：カウンタ0番のゲート入力 2：カウンタ1番のゲート入力
4：カウンタ2番のゲート入力 8：カウンタ内部の 0.5 Hz 信号

カンマの後の 1 は分周値です。

カウンタ内部の 0.5 Hz 信号を指定している場合、この値を2とすると、2分周にて4秒に1回の記録となります。5とすると10秒に1回の記録となります。

例1 4,5 カウンタ2番のゲート入力 5分周 ゲート入力の5倍の時間間隔で記録
例2 8,5 カウンタ内部の 0.5 Hz 信号 5分周にて10秒に1回の記録

信号がオンからオフに変化する時点で記録します。分周している場合は、信号がオンからオフに変化する時点でカウントアップし、カウント値が分周最終値から0になるときに記録します。

記録の開始と停止

左括弧キー “ (” を押すとカウント値のファイル記録を開始します。

右括弧キー “) ” を押すとファイル記録を停止します。

または、「記録なし」の部分をクリックで記録を開始します。

「記録中」の部分をクリックで記録を停止します。

	最終値(16進)	(10進)	終点動作
カウンタ 0	fffffff	無効	くり返し
カウンタ 1	fffffff	無効	くり返し
カウンタ 2	fffffff	無効	くり返し

記録中 48

記録中を表示（数字は記録回数）
反転文字から通常文字に変化する
時点で、1行分のデータを記録
例： 記録中 1 → 記録中 2

記録ファイルの内容

記録するファイル名 CPR96BT.csv
実行ファイルと同じディレクトリーに作成します。
ファイル形式 CSVテキスト形式
データ形式 同時刻の各カウンタ値を、
カウンタ0~2、ホールド0~2、時刻 の順で、
カンマで区切られた11桁の10進数にて、1行に表示。
時刻ごとに行を変えて記録。

```
1041133420, 1023009, 8, 1041124863, 1023001, 2000, 18:17:06  
1043148783, 1025025, 23, 1043124863, 1025001, 2000, 18:17:08  
1045132080, 1027008, 7, 1045124863, 1027001, 2000, 18:17:10
```

↑
カウンタ0

6個分のデータと時刻が1行

↑
ホールド2

↑
時刻

バックアップファイルの自動作成

記録開始時に、最大7個のバックアップファイルを自動作成します。


旧CPR96BT.csv → CPR96BT.csv1 → CPR96BT.csv2 ----- → CPR96BT.csv7

記録中にカウンタ計測プログラムを終了し、次にプログラムを起動すると、自動的に記録中になります。このときは、あらたに CPR96BT.csv を作成し、旧ファイルをバックアップします。

ゲート入力による記録更新

ファイルに1行分のデータを出力するタイミング（分周している場合は分周値の更新）は、指定しているカウンタのゲート入力が ONからOFF（TTL入力の場合はHighからLow。絶縁入力の場合はCloseからOpen）となるときです。入力極性を反転している場合は、この逆となります。この機能は、ゲート機能の有効/無効の設定とは関係なく動作します。


最も簡単な記録方法（2秒間隔で記録する場合。分周しているときは2秒の倍数）



（ご注意）取得したカウント値は、各カウンタで 50ms 程度の取得時刻誤差があります。

正確に時刻が同期したカウント値を記録する方法


カウンタ0～2 のゲート入力に同じ信号を接続します。この接続で、カウンタ0～2のカウント値は、ゲート入力がONからOFFに変化するとき、各ホールドレジスタに保持されますので、ホールド0～2の値は 1 μ s程度の誤差で正確に同期した値となります。



（ご参考）ホールドレジスタは、ゲート機能の有効/無効設定とは関係なく、ゲート入力が ONからOFFに変化したときの、対応するカウンタの値を保持します。カウンタ値を連続して計測する場合は、ゲート機能を無効に設定しておきます。


1 μs 単位の記録時刻を取得する方法

カウンタ0~2 のいずれかのカウンタ（下図ではカウンタ2）のカウンタ入力に、カウンタユニット（基板）から出力している 1MHzの信号を接続すると、カウンタ2のホールド値から、1 μs 単位の正確な記録時刻（記録間隔）を取得することができます。



任意の時間間隔で記録する方法

カウンタ2のカウンタ入力に、カウンタユニット（基板）から出力している 1MHzの信号を接続し、カウンタ2の分周出力を、カウンタ0のゲート入力に接続します。
 また、カウンタ0とカウンタ1の正確に時刻が同期したカウント値を記録するには、カウンタ1のゲートにも同じ信号を接続し、ホールド0とホールド1を利用します。



カウンタ2の分周出力について

- カウンタ2のカウント最終値を設定します。
 分周出力の周期 = (最終値 + 1) × 2 μs
 記録動作が可能な設定周期は 100ms 以上です。
 これよりも短い周期は設定できません。
- カウンタ2の終点動作を「くり返し」にします。
- カウンタ2の分周出力 デジタル出力 bit 20
 詳細はカウンタ説明書をご覧ください。

5. カウント値を任意の単位で換算表示

1パルスあたりの距離など換算値を、カウンタごとに指定し、大型文字部分を指定単位で表示することができます。

(注) 中段に表示している各カウンタのカウント値およびホールド値は、換算表示の対象となりません。

① 選択したカウンタの換算結果を大型文字で表示

② 単位表示

カウンタごとに表示色の指定可能

	Count Value	F	Mode	CURT
カウンタ 0	717 533 676	_	UP/DOWN 計測	++ XX
カウンタ 1	- 121 421 796	_	UP/DOWN 計測	+ - XX
カウンタ 2	4 649	_	ENCODER 計測	++ X +
ホールド 0	0		標準	
ホールド 1	0		標準	← ↑ → ↓
ホールド 2	8 000		周期	

フォルダ dacs9600BT_CNT にあるファイル CPR96BT_sample.uni を CPR96BT.exe と同じディレクトリにコピーし、CPR96BT.uni に名前を変更して、テキストエディタで編集します。CPR96BT.uniファイルがない場合は、単位換算表示は無効となります。

CPR96BT_sample.uni の内容

1行目～6行目は3個のデータがカンマで区切られています。

1行目	1.012345, 2, 距離 X μm	カウンタ0の設定データ
2行目	2.200000, 1, Y mm	カウンタ1
3行目	10.00000, 3, Z mm	カウンタ2
4行目	1.0, 4, 周期 sec	ホールド0の設定データ
5行目	10.0, 5, 周期 msec	ホールド1
6行目	100.0, 6, 周期 μsec	ホールド2

↑ ↑ ↑ 画面②の部分に表示する単位 スペースも表示対象
色指定 0:黒 1:青 2:緑 3:水色
 4:赤 5:紫 6:黄
↑ 換算単位 カウント数に乗算した値を画面に表示
(注) 乗算結果の小数点以下は表示対象となりません。

(完)

製造販売

ダックス技研株式会社

ホームページ

<https://www.dacs-giken.co.jp>

DACSCPR96BT23A17B